

Pregeo 9 - Teilen von Feldarbeitsregister

Benutzerhandbuch 2018

Table of contents

Vorstellung	3
Installieren / deinstallieren	
Teilen von Feldarbeitsregister	
Einstellungen des geteilten Archivs	
Lokale Feldarbeitsregister in das zentrale Archiv kopieren	
Feldarbeitsregister importieren	
Verwaltung und Aufhebung der Sperre der geteilten Feldarbeitsregister	

Vorstellung

In der Pregeo Version Externer Techniker wurden Funktionen hinzugefügt, um die Feldarbeitsregister intern gemeinsam zu verwalten, zum Beispiel in einem professionellen Studio, in dem mehrere Instanzen von Pregeo gleichzeitig verwendet werden.

Installieren / deinstallieren

Für die Installierung des Paketes das Setup ausführen.

Am Anfang wird gefragt, in welchem Zielort das Programm installiert werden soll. Danach kann man die Provinz wählen. Die Provinzauswahl hat keinen Einfluss auf die Sprache des Programmes.

Hinweis zur Installation unter Windows 7 und 10

Wir empfehlen, Pregeo in einem anderen Verzeichnis als dem zu installieren, in dem die Programme installiert sind. (Beispiel: C: \ Programme oder C: \ Programme (x86)) und für die alle Zugriffsrechte zum Lesen und Schreiben vorhanden sind. Standardmäßig wird der Pfad C:\Pregeo 9.0 RTAA vorgeschlagen.

Das Programm überprüft die Standardvoraussetzungen für die Installation und verlangt eine Bestätigung, um fortfahren zu können.

Das Programm wird immer Zweisprachig installiert und gestattet den Sprachenwechsel (italienisch oder deutsch) während der Benutzung.

Das Installationsprogramm überprüft ob eine bereits bestehende Version vorhanden ist und verlangt eventuell eine Deinstallierung der selben. Die Arbeitsdaten werden nicht von der neuen Version überschrieben.

Um das Paket zu deinstallieren, müssen Sie die Icone Installieren/deinstallieren der Windowsanwendung anklicken, oder den im Startmenü eigens vorgesehenen Befehl (Programme – Pregeo 9 RTAA – Entfernen) anklicken.

Anmerkung: um die Installation oder Deinstallation durchzuführen ist die Administratorberechtigung notwendig. Im Falle einer Installierung des Programms für andere Nutzer vom Administrator aus, sollte man sich vergewissern ob die Anwender einen vollständigen Zugriff auf die Pregeoverzeichnisse besitzen.

Teilen von Feldarbeitsregister

In der Pregeo Version Externer Techniker wurden Funktionen hinzugefügt, um die Feldarbeitsregister intern gemeinsam zu verwalten, zum Beispiel in einem professionellen Studio, in dem mehrere Instanzen von Pregeo gleichzeitig verwendet werden.

Mit dieser neuen Funktion können Sie Ihre Feldarbeitsregister in einem einzigen Archiv namens "Pregeo.mdb" teilen, so dass sie allen zugänglich sind, sowohl für die Konsultation als auch für die Bearbeitung.

Das geteilte Archiv wird in einem freigegebenen Dateisystem im internen Netzwerk des Büros oder in einem Ordner auf einem Server bereitgestellt.

Die Modalitäten des Zugriffs auf die einzelne Broschüre sind exklusiv, dh es ist nicht möglich, gleichzeitig auf zwei oder mehr Benutzer in der gleichen Pregeo-Broschüre zuzugreifen.

Die Zusammenfassung in einem einzigen Archiv aller Pregeo-Feldarbeitsregister der verschiedenen Techniker eines Büros verlangt, dass für dieses Archiv regelmäßig ein Backup erstellt wird (vorzugsweise täglich).

Wenn der Techniker seine Pregeo-Feldarbeitsregister nicht teilen muss, ist keine Konfiguration erforderlich.


Einstellungen des geteilten Archivs

Das geteilte Archiv der Pregeo-Feldarbeitsregister kann entweder auf dem Dateisystem einer Festplatte einer Workstation eines Mitarbeiters oder auf einem Netzwerklaufwerk mit Dateipfad platziert werden, zum Beispiel auf einem Server, auf dem tägliche oder wöchentliche Backup-Prozesse aktiv sind.

Für das Erstellen des gemeinsamen Archivs, muss der Techniker die lokalen Feldarbeitsregister in das neue geteilte Archiv exportieren.


Wenn diese Operation abgeschlossen ist, können die anderen Techniker ihre eigenen exportieren.

Um das Archiv einzurichten "Feldarbeitsregister exportieren" verwenden.




Im Fenster "Feldarbeitsregister bearbeiten" wird der Dateipfad des zentralen Archivs "Pregeo.mdb" eingegeben. Sollte dies nicht bereits vorhanden sein, wird es neu erstellt, nachdem der Vorgang mit "OK" bestätigt wurde.

Eingabe des Dateifades auf lokalen Filesystem:




Eingabe des Dateifades auf Netzwerklaufwerk (Auch mit IP Adresse):



Diese Einstellungen bleiben erhalten bis sie nicht geändert werden mit den Schaltflächen:

- # **Zurücksetzen**: es wird wieder das lokale Archiv eingestellt
- # **Auswählen**: es wird ein Fenster geöffnet, wo der Ordner ausgewählt wird, in welchen das zentrale Archiv gespeichert wird.

Das entsprechende Fenster wird im Menu mit der Stimme "Einstellungen" aufgerufen.



Lokale Feldarbeitsregister in das zentrale Archiv kopieren

Jeder Techniker eines Büros kein entscheiden, ob er seine Feldarbeitsregister teilen und in das zentrale Archiv kopieren möchte.

Es wird empfohlen vorher bei jedem Arbeitsplatz für die Datei Data.mdb, welche sich im Installations-Ordner von Pregeo befindet, eine Sicherheitskopie anzulegen.


Wenn die Standardeinstellungen beibehalten wurden lautet der Pfad für die Pregeo vor der Version 9.2.37:

"C:\Program Files (x86)\Pregeo 9.0 RTAA\Data\Data.mdb"


Während für die Pregeo-Version 9.2.37 der Standard-Pfad folgender ist:

"C:\Pregeo 9.0 RTAA\Data\Data.mdb"

Um diesen Pfad einzustellen im Menu "Datei" > "Importieren/Exportieren" > "Feldarbeitsregister exportieren" wählen:




Und es wird folgendes Fenster angezeigt:




In welchen nur der Pfad (aber nicht der Name) der Datei des Archivs (Pregeo.mdb)eingetragen wird.

Beispiel:




Nachdem mit OK bestätigt wurde, wird wenn die Datei Pregeo.mdb noch nicht existiert folgendes Fenster, mit der Information das das lokale Archiv in das geteilte zentrale Archiv kopiert wurde, angezeigt:



Feldarbeitsregister importieren


Nach dem Ausführen dieser Operation können die anderen Workstations des gleichen Studios auf die gleiche zentrale Datei zugreifen, indem sie denselben Pfad einstellen.




Es wird ein neues Fenster mit drei Reiter angezeigt:

- # Lokale Feldarbeitsregister Die Feldarbeitsregister auf der lokalen Workstation
- # Geteilte Feldarbeitsregister Die Feldarbeitsregister im zentralen Archiv
- # Fehlerhafte Feldarbeitsregister Die Feldarbeitsregister welche sowohl auf der lokalen Workstation als auch im zentralen Archiv vorhanden sind


Lokale Feldarbeitsregister – Um diese zu exportieren das Optionskästchen "**Exportieren**" abhacken und auf "Exportieren" klicken.



Geteilte Feldarbeitsregister – Alle bereits geteilten Feldarbeitsregister der Mitarbeiter eines Büros.




Fehlerhafte Feldarbeitsregister – Es handelt sich um Feldarbeitsregister mit denselben Werten für Katastralgemeinde, Protokollnummer und Jahr welche in den Archiven von zwei oder mehr Benutzern vorhanden sind. Um das Feldarbeitsregister des zentralen Archivs mit jenen des lokalen Archivs zu überschreiben das Optionskästchen "**Exportieren**" abhacken und auf "Exportieren" klicken.



Verwaltung und Aufhebung der Sperre der geteilten Feldarbeitsregister

Nachdem die Teilung der Feldarbeitsregister aktiviert worden ist, wird die entsprechende Maske wie folgt angezeigt:



Es werden zwei zusätzliche Spalten angezeigt:

- # **Blockiert**: zeigt an, ob das Feldarbeitsregister von einem anderen Benutzer geöffnet ist.
- # **Blockiert von**: zeigt den Namen des Benutzers an welcher das Feldarbeitsregister geöffnet hat.

Nur die nicht blockierten Feldarbeitsregister können bearbeitet werden.

Wenn aufgrund einer fehlenden Synchronisierung zwischen Workstation und zentrales Archive das Feldarbeitsregister als blockiert aufscheint auch wenn kein Benutzer es bearbeitet, dann kann die Aufheben der Sperrung durchgeführt werden.